

工程技术文档

帮助文档

# 深圳证券市场交易结算异地灾备系统 用户接入指引

Version (20211201)



深圳证券交易所

2021 年 12 月

## 文档说明

文档名称	深圳证券市场交易结算异地灾备系统用户接入指引	
内容描述	本文档为用户接入深圳证券交易所交易异地灾备系统及中国结算深圳分公司结算异地灾备系统的操作指南。	
修订历史		
日期	版本	修订说明
2017-01-19	20170119	创建文档
2017-06-09	20170609	定稿
2018-11-23	20181204	修订“接入模式二”的行情接收内容说明
2021-12-01	20211201	增加结算参与人网络接入指引

## 目录

一、 异地灾备系统业务总体介绍 .....	1
二、 网络接入指引 .....	1
2.1 网络接入安全要求 .....	2
2.2 深市交易参与者接入模式 .....	2
2.2.1 模式一：上交所托管局域网接入指引 .....	2
2.2.1.1 线路接入要求 .....	2
2.2.1.2 路由 .....	3
2.2.1.3 接入范例 .....	3
2.2.2 模式二：非上交所托管用户广域专线接入指引 .....	6
2.2.2.1 线路接入要求 .....	6
2.2.2.2 路由 .....	6
2.2.2.3 接入范例 .....	6
2.3 深市结算参与者接入模式 .....	8
2.3.1 模式一：上交所托管局域网接入指引 .....	8
2.3.1.1 线路接入要求 .....	8
2.3.1.2 路由 .....	8
2.3.1.3 接入范例 .....	8
2.3.2 模式二：非上交所托管用户广域专线接入指引 .....	10
2.3.2.1 线路接入要求 .....	10
2.3.2.2 路由 .....	11
2.3.2.3 接入范例 .....	11
三、 应用系统接入指引 .....	12
3.1 深市交易异地灾备系统 .....	12
3.1.1 环境号 .....	12
3.1.2 服务地址列表 .....	12
3.2 深市结算异地灾备系统 .....	13
四、 联系方式 .....	14

# 深圳证券市场交易结算异地灾备系统用户接入指引

## 一、 异地灾备系统业务总体介绍

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）交易结算异地灾备项目规划，深交所及中国结算深圳分公司已在上交所金桥数据中心完成交易结算异地灾备系统建设，已具备交易结算系统异地备份能力。当重大灾难发生，在深圳证券市场交易结算系统深圳主中心与同城灾备中心同时不可用的极端情况下，深交所及中国结算深圳分公司异地灾备系统将在 D+3 日内承接深市交易结算业务与基础行情服务。

## 二、 网络接入指引

深圳证券市场交易结算异地灾备系统的网络接入完全复用上交所接入网络，市场参与人可通过现有上交所接入网络的一条接入线路同时访问深市交易异地灾备系统和深市结算异地灾备系统。




图 1 上海异地灾备中心示意图

## 2.1 网络接入安全要求

市场参与者接入深圳证券市场交易结算异地灾备系统，需满足《会员及其他相关单位访问深交所交易系统接入服务技术规范》的要求，做好网络访问控制和入侵防护工作。

当市场参与人在日常通过异地灾备网络进行其他测试业务时，请务必做好生产数据和测试数据隔离，使得异地灾备网络及业务不影响生产网业务。

当灾难发生后，深交所启用深市交易异地灾备系统进行生产时，市场参与者需保证能够正常连接该系统，开展深市交易业务。

当灾难发生后，中国结算深圳分公司启用深市结算异地灾备系统进行生产时，市场参与者需保证能够正常连接该系统，开展中国结算深圳分公司结算业务。

## 2.2 深市交易参与者接入模式

根据规划，深市交易参与者访问深市交易异地灾备系统可以选择两种接入模式。模式一：复用上交所托管局域网接入线路，开通接入深市交易异地灾备系统；模式二：复用上交所外高桥数据中心的广域专线接入线路，开通接入深市交易异地灾备系统。深市交易参与者只需选择一种方式接入到深市交易异地灾备系统。

### 2.2.1 模式一：上交所托管局域网接入指引

#### 2.2.1.1 线路接入要求

##### 2.2.1.1.1 线路接入类型

深市交易参与者复用上交所托管机房局域网接入线路，开通接入深市交易异地灾备系统。

##### 2.2.1.1.2 线路接入技术配置

线路技术配置请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。

## 2.2.1.2 路由

### 2.2.1.2.1 单播路由

单播路由选择与配置规范请参照上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。深市交易异地灾备系统将启用 172.33.0.0/24 网段，深市交易参与者访问深市交易异地灾备系统的服务器 IP 地址将被包含在该网段内。

### 2.2.1.2.2 组播路由

深市交易异地灾备系统行情将沿用现有深市交易生产系统的行情组播协议。组播路由选用 PIM 组播路由协议，组播发送采用 SSM 模式；深市交易参与者的路由器、交换机至主机的操作系统需支持并配置为 IGMPv3 版本。配置规范请参照上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。

组播组 1:232.16.102.1；组播组 1 源 IP:172.33.0.45；

组播组 2:232.16.102.11；组播组 2 源 IP:172.33.0.45；

组播组 3:232.16.102.51；组播组 3 源 IP:172.33.0.45；

组播组 4:232.16.102.91；组播组 4 源 IP:172.33.0.45；

组播组 5:232.16.102.3；组播组 5 源 IP:172.33.0.38；

组播组 6:232.16.102.13；组播组 6 源 IP:172.33.0.38；

组播组 7:232.16.102.53；组播组 7 源 IP:172.33.0.38；

组播组 8:232.16.102.93；组播组 8 源 IP:172.33.0.38；

### 2.2.1.3 接入范例

深市交易参与者接入范例请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。本章节给出可能用到的接入范例仅用于参考，并非最终规范。

2.2.1.3.1 托管用户内网复用所有网络




图2 托管用户接入模式——用户内网复用所有线路

以图示用户为例，深市交易业务生产 IP 为地址段 A，异地灾备 IP 为地址段 B。

托管用户对接上交所托管网络不做变更，托管用户内部物理网络保持不变。使用虚拟技术新增一套异地灾备 IP 地址，接入核心机构托管网络，用于开通深市交易异地灾备系统交易及行情业务。

2.2.1.3.2 托管用户内网新增内部网络




图3 托管用户接入模式——用户内网新增线路

以图示用户为例，深市交易业务生产 IP 为地址段 A，异地灾备 IP 为地址段 B。

托管用户对接上交所托管网络不做变更。托管用户内部物理网络在原有深市交易生产网络基础之上，新增一套接入网络并配置异地灾备 IP 地址，接入核心机构托管网络，用于开通深市交易异地灾备系统交易及行情业务。

## 2.2.2 模式二：非上交所托管用户广域专线接入指引

### 2.2.2.1 线路接入要求

#### 2.2.2.1.1 线路接入类型

深市交易参与人在上交所外高桥数据中心接入的专线中，选择一条线路复用，开通接入深市交易异地灾备系统。

#### 2.2.2.1.2 线路接入技术配置

线路技术配置请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。

### 2.2.2.2 路由

#### 2.2.2.2.1 单播路由

单播路由选择与配置规范请参照上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。深市异地灾备系统将启用 172.33.0.0/24 网段，深市交易参与者访问深市交易异地灾备系统的服务器 IP 地址将被包含在该网段内。

#### 2.2.2.2.2 组播路由

使用该接入模式时，无需配置组播路由，即该网络不支持深市交易异地灾备系统行情发布。当深市交易异地灾备系统启用时，在网络层面，需要使用上交所单向卫星小站接收深交所行情，将启用组播地址 231.3.3.1 发送深市交易异地灾备系统行情。在应用软件层面，依然使用深交所 MDGW 行情网关程序。

### 2.2.2.3 接入范例

深市交易参与者接入范例请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。本章节给出可能用到的接入范例仅用于参考，并非最终规范。




图 4 广域专线用户接入模式

以图示用户为例，深市交易业务生产 IP 为地址段 A，异地灾备 IP 为地址段 B。

广域专线用户的深市交易服务器对接上交所外高桥的上海交易线路不做变更。专线用户内部物理网络在原有深市交易生产网络基础之上，新增一套接入网络并配置异地灾备 IP 地址，接入上海外高桥交易通道，用于开通深市异地灾备交易业务；新增一条通道接入上海卫星接收机（使用深交所 MDGW 行情网关），用于开通深市异地灾备行情业务。

## 2.3 深市结算参与者接入模式

根据规划，深市结算参与者访问深市结算异地灾备系统可以选择两种用户接入模式。

模式一：复用上交所托管局域网接入线路，开通接入深市结算异地灾备系统；模式二：复用上交所外高桥数据中心的广域专线接入线路，开通接入深市结算异地灾备系统。深市结算参与者只需选择一种方式接入到深市结算异地灾备系统。

### 2.3.1 模式一：上交所托管局域网接入指引

#### 2.3.1.1 线路接入要求

##### 2.3.1.1.1 线路接入类型

深市结算参与者复用上交所托管机房局域网接入线路，开通接入深市结算异地灾备系统。

##### 2.3.1.1.2 线路接入技术配置

线路技术配置请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。

##### 2.3.1.2 路由

路由选择与配置规范请参照上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。深市结算异地灾备系统将启用 172.33.2.0/24 网段，深市结算参与者访问深市结算异地灾备系统的服务器 IP 地址将被包含在该网段内。

##### 2.3.1.3 接入范例

深市结算参与者接入范例请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。本章节给出可能用到的接入范例仅用于参考，并非最终规范。

2.3.1.3.1 托管用户内网复用所有网络




图5 托管用户接入模式——用户内网复用所有线路

以图示用户为例，深市结算业务生产 IP 为地址段 A，异地灾备 IP 为地址段 B。

托管用户对接上交所托管网络不做变更，托管用户内部物理网络保持不变。使用虚拟技术新增一套异地灾备 IP 地址，接入核心机构托管网络，用于开通深市异地灾备结算业务。

2.3.1.3.2 托管用户内网新增内部网络




图 6 托管用户接入模式——用户内网新增线路

以图示用户为例，深市结算业务生产 IP 为地址段 A，异地灾备 IP 为地址段 B。

托管用户对接上交所托管网络不做变更。托管用户内部物理网络在原有深市生产网络基础之上，新增一套接入网络并配置异地灾备 IP 地址，接入核心机构托管网络，用于访问深市异地灾备结算业务。

2.3.2 模式二：非上交所托管用户广域专线接入指引

2.3.2.1 线路接入要求

2.3.2.1.1 线路接入类型

深市结算参与人在上交所外高桥数据中心接入的专线中，选择一条线路复用，开通接入深市结算异地灾备系统。

### 2.3.2.1.2 线路接入技术配置

线路技术配置请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。

### 2.3.2.2 路由

路由选择与配置规范请参照上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。

深市结算异地灾备系统将启用 172.33.2.0/24 网段, 深市结算参与者访问深市结算异地灾备系统的服务器 IP 地址将被包含在该网段内。

### 2.3.2.3 接入范例

深市结算参与者接入规范请参考上交所制定的《深市异地灾备系统用户接入技术指引》。本章节给出可能用到的接入范例仅用于参考, 并非最终规范。




图 7 广域专线用户接入模式

以图示用户为例, 深市结算业务生产 IP 为地址段 A, 异地灾备 IP 为地址段 B。

广域专线用户的深圳结算服务器对接上交所外高桥的上海交易线路不做变更。专线用户内部物理网络在原有深市结算生产网络基础之上，新增一套接入网络并配置异地灾备 IP 地址，接入上海外高桥交易通道，用于开通深市结算异地灾备业务。

### 三、应用系统接入指引

#### 3.1 深市交易异地灾备系统

##### 3.1.1 环境号

深市交易异地灾备系统对应的环境号（env\_id）为 3，在接入时需要将交易网关和行情网关的 env\_id 配置项设置为 3。

##### 3.1.2 服务地址列表

表 1 深市交易异地灾备系统接入服务地址列表

连接类型	地址	端口	当前环境是否可用
交易网关分组 1	172.33.0.191	7019	是
交易网关分组 2	172.33.0.192	7019	是
交易网关分组 3	172.33.0.193	7019	是
交易网关分组 4	172.33.0.194	7019	是
成交汇总	172.33.0.196	7021	是
行情网关(L1 地面)	172.33.0.198	7018	是
文件网关	172.33.0.51	7015	是
	172.33.0.52	7016	
交易终端	https://172.33.0.163	7022	是

注：交易网关用户请根据网关所属的分组填写对应的服务器地址

表 2 深市交易异地灾备系统行情组播地址列表

行情服务	组播地址	端口	组播源	通道类型	当前环境是否可用
L1 卫星	231.3.3.1	6111	N/A	管理通道	是
	231.3.3.1	5111	N/A	数据通道	是
	231.3.3.1	5151	N/A	数据通道	是
	231.3.3.1	5191	N/A	数据通道	是
	231.3.3.1	6113	N/A	管理通道	是
	231.3.3.1	5113	N/A	数据通道	是
	231.3.3.1	5153	N/A	数据通道	是
	231.3.3.1	5193	N/A	数据通道	是
L1 地面	232.16.102.1	6211	172.33.0.45	管理通道	是
	232.16.102.11	5211	172.33.0.45	数据通道	是
	232.16.102.51	5251	172.33.0.45	数据通道	是
	232.16.102.91	5291	172.33.0.45	数据通道	是
	232.16.102.3	6213	172.33.0.38	管理通道	是
	232.16.102.13	5213	172.33.0.38	数据通道	是
	232.16.102.53	5253	172.33.0.38	数据通道	是
	232.16.102.93	5293	172.33.0.38	数据通道	是

### 3.2 深市结算异地灾备系统

表 3 深市结算异地灾备系统 TCP 服务地址列表

连接类型	IP 地址	端口	当前环境是否可用
D-COM 网关	172.33.2.168	7031	是

		7035	
--	--	------	--

#### 四、 联系方式

网络技术支持（上交所技术公司）：

职责：负责对网络设备的调试及配置进行支持

电话：4009003600-3-3（专线接入）；400900600-3-1（托管接入）

网络技术协调（深圳证券通信有限公司）：

职责：负责对异地灾备开启测试时的网络故障进行排障支持

电话：0755-88666462

软件技术支持（深圳证券通信有限公司）：

职责：负责对交易网关或行情网关如何使用及配置进行支持

电话：0755-88666556

运行支持（深交所、深圳证券通信有限公司）：

职责：负责对系统开放时间、用户接入权限业务权限、当前系统状态、业务受理情况等

与当前运行状态相关内容的支持

电话：0755-83182222

结算技术支持（中国结算深圳分公司）：

职责：负责对结算相关技术问题提供支持

电话：0755-25987818